

fineAi Trainer / Evaluator 설치 가이드 (v1.x)

finetheAi co.,Ltd

항목	내용
대상 제품	fineAi Trainer v1.1.0 · fineAi Evaluator v1.0.1
설치 패키지	fineAi_Trainer_v1.1.0_Setup.exe · fineAi_Evaluator_v1.0.1_Setup.exe
빌드 기반	CUDA 12.8 (cu128)
문서 버전	2026-06-15

i 본 문서는 **v1.x 계열(Trainer v1.1.0 / Evaluator v1.0.1)** 전용 설치 가이드입니다. v2.x 계열(Trainer v2.2.2 / Evaluator v2.2.1)은 별도 가이드를 참고하십시오. v1.x 설치본은 **버전 전용 폴더**에 설치되어 v2.x 설치본과 **충돌 없이** 공존합니다.

1. 개요

본 문서는 **fineAi Trainer v1.1.0**(학습 도구)와 **fineAi Evaluator v1.0.1**(평가 도구) 설치 프로그램을 Windows PC에 설치하는 절차를 단계별 화면과 함께 안내합니다. 두 제품의 설치 절차는 **동일**하며, 본 가이드의 화면은 주로 **Trainer**를 기준으로 설명하고, Evaluator의 경우 6장에서 차이점을 안내합니다.

2. 시스템 요구사항

구분	최소 사양 / 권장
운영체제	Windows 10 / 11 (64비트)
GPU	NVIDIA GPU (CUDA 12.8 지원), 학습 시 권장
GPU 드라이버	CUDA 12.8 호환 NVIDIA 드라이버
디스크 여유 공간	제품당 약 6.5 GB 이상 (설치본 기준)
권한	관리자 권한 필요 (설치 시 UAC 승인)

💡 GPU가 없거나 CUDA 드라이버가 설치되지 않은 환경에서도 설치하는 가능하나, 학습/평가 성능이 제한될 수 있습니다.

3. 설치 패키지 구성 (중요)

설치 패키지는 용량이 커서(설치본 6.5 GB 이상) 여러 개의 파일로 분할되어 배포됩니다. 각 제품의 설치 파일은 다음과 같이 구성됩니다.

fineAi Trainer v1.1.0

fineAi_Trainer_v1.1.0_Setup.exe	← 실행 파일 (이 파일을 더블클릭하여 설치 시작)
fineAi_Trainer_v1.1.0_Setup-1.bin	← 데이터 분할본 1
fineAi_Trainer_v1.1.0_Setup-2.bin	← 데이터 분할본 2

fineAi Evaluator v1.0.1

fineAi_Evaluator_v1.0.1_Setup.exe	← 실행 파일 (이 파일을 더블클릭하여 설치 시작)
fineAi_Evaluator_v1.0.1_Setup-1.bin	← 데이터 분할본 1
fineAi_Evaluator_v1.0.1_Setup-2.bin	← 데이터 분할본 2


⚠ 반드시 .exe 파일과 모든 .bin 파일을 같은 폴더에 함께 두십시오. .bin 파일이 누락되거나 다른 위치에 있으면 설치가 중단됩니다. USB-네트워크로 복사할 때도 모든 파일을 함께 옮겨야 합니다.

4. 설치 절차 (fineAi Trainer v1.1.0 기준)

4.1 설치 시작 및 관리자 권한 승인


설치할 PC의 한 폴더에 .exe 와 .bin 파일을 모두 모은 뒤, fineAi_Trainer_v1.1.0_Setup.exe 파일을 더블클릭합니다.

Windows의 사용자 계정 컨트롤(UAC) 창이 나타나면 게시자가 finetheAi co.,Ltd 인지 확인한 후 [예] 를 클릭합니다.




4.2 설치 언어 선택

설치 중 사용할 언어를 선택합니다. 한국어 또는 English 중 선택한 후 [확인] 을 클릭합니다.




4.3 설치 시작 화면

설치 마법사 시작 화면입니다. 내용을 확인한 후 **[다음]** 을 클릭합니다.



4.4 사용권 계약서 동의

소프트웨어 사용권 계약서(EULA) 내용을 확인합니다. 설치를 계속하려면 **[동의합니다]** 를 선택한 후 **[다음]** 을 클릭합니다.




4.5 설치 위치 선택

프로그램을 설치할 폴더를 지정합니다. 기본 경로는 다음과 같으며(v2.x와 구분되는 버전 전용 폴더), 특별한 사유가 없으면 그대로 두는 것을 권장합니다.


```
c:\finetheAi\fineAi_series\fineAi_Trainer_v1.1.0
```

다른 폴더에 설치하려면 [찾아보기] 로 경로를 변경한 후 [다음] 을 클릭합니다.




4.6 추가 작업 선택

바탕 화면에 바로 가기 만들기 옵션을 선택할 수 있습니다. 필요에 따라 체크한 후 [다음] 을 클릭합니다.




4.7 설치 준비 완료

지금까지 선택한 설치 위치와 추가 작업을 요약해서 보여줍니다. 내용을 확인한 후 **[설치]** 를 클릭하면 실제 설치가 시작됩니다. 설정을 바꾸려면 **[뒤로]** 를 누릅니다.




4.8 설치 진행

파일 압축 해제 및 복사가 진행됩니다. 용량이 크므로 PC 사양에 따라 **수 분이 소요**될 수 있습니다. 진행 중에는 창을 닫지 마십시오.



4.9 설치 완료

설치가 완료되면 아래 화면이 표시됩니다. **[fineAi Trainer v1.1.0 실행]** 항목을 체크한 상태로 **[마침]** 을 누르면 프로그램이 바로 실행됩니다.



5. 설치 후 확인 및 실행

설치가 완료되면 다음 위치에서 프로그램을 실행할 수 있습니다.

- 바탕 화면 바로 가기 — fineAi Trainer v1.1.0 (추가 작업에서 선택한 경우)
- 시작 메뉴 — finetheAi 그룹 → fineAi Trainer v1.1.0
- 설치 폴더 직접 실행 —

c:\finetheAi\fineAi_series\fineAi_Trainer_v1.1.0\fine_Ai_P_AD_trainer_v1.1.0_cu128_build_260326.exe

💡 최초 실행 시 GPU/CUDA 초기화로 인해 시작이 다소 느릴 수 있습니다.


6. fineAi Evaluator v1.0.1 설치

Evaluator의 설치 절차는 Trainer와 **완전히 동일**합니다. 차이점은 다음과 같습니다.


구분	fineAi Evaluator v1.0.1
실행 파일	fineAi_Evaluator_v1.0.1_Setup.exe
기본 설치 경로	c:\finetheAi\fineAi_series\fineAi_Evaluator_v1.0.1
시작 메뉴 / 바로 가기	fineAi Evaluator v1.0.1
설치 폴더 실행 파일	fine_Ai_P_AD_evaluator_v1.0.1_cu128_build_260311.exe

주요 화면은 다음과 같습니다 (그 외 단계는 4장과 동일).


설치 시작 화면



사용권 계약서 동의



설치 완료



7. 프로그램 제거 방법

다음 중 한 가지 방법으로 제거할 수 있습니다.

1. 설정 → 앱 → 설치된 앱 에서 fineAi Trainer v1.1.0 또는 fineAi Evaluator v1.0.1 을 찾아 제거.
2. 시작 메뉴 → finetheAi → Uninstall 바로 가기 실행.
3. 설치 폴더 내 unins000.exe 직접 실행.

💡 v1.x와 v2.x는 서로 다른 폴더·앱 이름으로 설치되므로, 한 버전을 제거해도 다른 버전에는 영향을 주지 않습니다.

8. 문제 해결 (FAQ)

증상	원인 / 해결 방법
설치 도중 "디스크 2를 넣으십시오" 또는 .bin 관련 오류	.exe 와 모든 .bin 파일이 같은 폴더에 있는지 확인하십시오. (3장 참고)
더블클릭해도 설치가 시작되지 않음	마우스 우클릭 → 관리자 권한으로 실행 을 시도하십시오.
UAC 창에 게시자가 표시되지 않음 / 경고	파일이 정품 배포본인지(손상·변조 여부) 확인하십시오.
실행은 되나 GPU를 사용하지 않음	NVIDIA 드라이버 및 CUDA 12.8 호환 여부를 확인하십시오.
v2.x 버전과 함께 사용하고 싶음	v1.x는 버전 전용 폴더에 설치되어 v2.x와 공존 가능합니다. 각각 별도로 설치하면 됩니다.

9. 문의처

설치 및 사용 관련 문의는 아래로 연락 주시기 바랍니다.

- (주)파인더아이 (finetheAi co.,Ltd)
- 전화: 070-8899-2480
- 이메일: info@finetheai.com
- 홈페이지: <https://www.finetheai.com>
- 주소: 서울시 금천구 가산디지털1로 145, 1703-8